



Инструкция по развертыванию Solvo.TOS.Cargo v.1

Санкт-Петербург 2020



Оглавление

Часть 1. Введение		.3
Часть 2. Условия применения		.4
1. Системные требования программного обеспечения	4	
		_
Часть 3. Подготовка к работе		.6
Часть 3. Подготовка к работе 1. Установка виртуальной машины	9	.6
Часть 3. Подготовка к работе 1. Установка виртуальной машины 2. Запуск системы Solvo.TOS.Cargo v.1	9 9	.6



Введение

Настоящий документ содержит описание системных и программных требований к компьютеру, на котором будет устанавливаться система Solvo.TOS.Cargo v.1, а также пошаговую инструкцию по установке предоставляемых файлов.



Условия применения

Системные требования программного обеспечения

Для установки виртуальной машины с экземпляром системы Solvo.TOS.Cargo v.1 рабочая станция должна соответствовать следующим техническим характеристикам:

Аппаратные требования

Необходимые аппаратные ресурсы:

- Процессор 4х ядерный;
- Оперативная память не менее 64 Гб;
- Жесткий диск не менее 64 Гб hdd.

Программные требования

На рабочей станции должно быть установлено программное обеспечение:

- 1. Операционная система семейства Linux, отвечающая следующим требованиям:
 - 1.1. Версия ядра 4.14 и выше;
 - 1.2.Поддержка архитектуры х86-64;
 - 1.3.Поддержка RPM-пакетов;
 - 1.4.Наличие бинарной совместимости с RedHat Linux/CentOS 7 x86_64 версии 7.4 и выше или RedOS ver.7;
- 2. СУБД PostgreSQL 14 и выше;
- 3. Docker-контейнер версии 19.03.12;
- 4. Сетевое подключение доступ к YUM;
- 5. OpenJDK;
- 6. Веб-браузер Firefox 79.0 (64-битный) или Google Chrome 84.0.4147.135 (64-битный) и выше.



Подготовка к работе

В данном разделе описаны требования к техническому и программному обеспечению, необходимые для работы с виртуальной машиной (BM) Docker, а также инструкции по ее установке и развертыванию экземпляра Системы Solvo.TOS.Cargo v.1.

На рабочей машине должны быть предустановлены следующие элементы:

- Хост-система (хост) операционная система, на базе которой предполагается функционирование Системы Solvo.TOS.Cargo v.1 при помощи системы контейнеризации Docker.
- Система контейнеризации Docker (СК) система, обеспечивающая контейнерную виртуализацию и отвечающая за запуск и работу Системы Solvo.TOS.Cargo v.1 внутри контейнеров.
- Настроенный Х-сервер.
- SSH демон (SSHD).
- Репозиторий ереl.
- Пользователь, включенный в группу Docker.

Перечень предоставляемых файлов системы:

• tospsr.tar.tgz.

Подготовка компьютера с OC Windows к запуску системы Solvo.TOS.Cargo v.1

- 7. Установите на компьютер программу Xming X Server for Windows.
- 8. Запустите ее и убедитесь, что значок Xming есть в трее.
- 9. Настройте программу Putty следующим образом:
- В поле Имя хоста (или IP-адерес) укажите адрес компьютера с ОС типа Linux, к которому следует подключиться.
- В остальном заполните поля так же, как указано на скриншоте ниже.



Vyawure a				
VI DWINTO DI				семейства Linux
Укажите адрес, к которому хотите подключиться			на котором бул	
Имя хоста (или IP-адрес) Порт				
1 million			22	производиться
Тип соедин	нения:			развертывание
○ Telnet	● SSH ○ Raw	O Rlogin O	Serial OADB	системы Solvo Т
Manager				
управлени	е сеансами			
			Очистить	
			Загрузить	
			Сохранить	
			Сохранить	
			Удалить	
			Новая папка	
			V	
			удалить папку	
			Уровень выше	
Папка	Default		~	
TIGING	Derault		*	
Закрывать	окно при выходе:			
	Тип соедин О Telnet Управления Папка Закрывать Регесси	Тип соединения: О Telnet SSH Raw Управление сеансами Папка Default Закрывать окно при выходе:	Тип соединения: Тепеt SSH Raw Rlogin S Управление сеансами С С С С С Папка Default Закрывать окно при выходе: С Тапка с С	22 Тип соединения: Теlnet SSH Raw Rlogin Serial ADB Управление сеансами Очистить Загрузить Сохранить Удалить Новая папка Удалить папку Уровень выше Папка Default Закрывать окно при выходе:

Рис. 1 Пример конфигурации Putty

10. Слева перейдите на вкладку **Соединение - SSH - X11**. Заполните поля как показано на скриншоте ниже:



слы.			
Особенности \land	Настройки перенаправления сеанса X11 через SSH		
Окно Внешний вид	X11-перенаправление И Включить X11-перенаправлени	ие	
Колировка	Отображение дисплея Х	localhost:0	
⊕. Выделение — Цветовая схем. — Прозрачность	Протокол X11 аутентификации MIT-Magic-Cookie-1 Файл X authority для локального о	O XDM-Authorizat	ion-1
Гиперссылки		-	Обзор
Blogin			
Rlogin SSH Обмен ключ Ключи узла Шифровани Аутентифик ТТҮ ТТҮ ТҮннели Bugs ZModem			
Rlogin SSH Обмен ключ Ключи узла Шифровани Аутентифик ТТҮ ТТҮ ТҮннели Bugs ZModem Serial ✓			

Рис. 2 Настройки окна X11

- 11. Нажмите кнопку Соединиться.
- 12. В открывшемся окне консоли введите логин пользователя для работы на компьютере с ОС типа Linux.
- 13. Нажмите клавишу Enter.
- 14. Введите пароль. Введенные символы при этом отображены не будут.
- 15. Нажмите **Enter**.

16.Далее см. п. Установка виртуальной машины Э, начиная с п.3.



1. Установка виртуальной машины

- 1. Откройте консоль.
- 2. Войдите от лица пользователя, включенного в группу docker. Обратитесь к системному администратору, чтобы он добавил вашего пользователя в данную группу.
- 3. Создайте каталог под названием doker.
- 4. Данные для скачивания образа системы Solvo.TOS Cargo v.1 предоставляются после заключения договора на установку и внедрение.
- 5. Загрузите образы в хранилище образов командой:

```
docker load -i doker/tospsr.tar.gz
```

6. По итогам появится запись об установленном образе с присвоенным ему именем:

Loaded image: tospsr:20200828

2. Запуск системы Solvo.TOS.Cargo v.1

1. В консоли найдите идентификационный номер загруженного образа командой:

docker images

2. Отобразится запись следующего вида:

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
tospsr	20200828	12-значный код	1 hour ago	5.12GB

3. Запустите распакованную систему командой, в конце которой вставьте значение названия установленного образа (репозиторий:тэг, в данном случае, например tospsr:20200828) :

docker run -d --rm --name tos_psr --privileged=true -p
23080:23080 -v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro
tospsr:20200828

4. Подождите 3-5 минут. Запуск всех компонентов Системы может занять некоторое время.



Вход в систему Solvo.TOS.Cargo v.1 с компьютера, на котором установлен образ и запущена система

- 1. Запустите Х-сервер командой:
- ssh -X логин_пользователя@адрес_компьютера
- 2. Введите пароль.
- 3. Откройте браузер (например, Firefox), следующей командой:

firefox http://localhost:23080/tos

5. В открывшейся форме введите логин - **TESTW** и пароль - **123**.

Вход в систему Solvo.TOS.Cargo v.1 с другого компьютера

1. На компьютере, на котором установлен образ и запущена система Solvo. TOS через консоль проверьте настройки docker daemon следующей командой:

```
cat /etc/docker/daemon.json
```

2. Настройки должны выглядеть следующим образом:

```
{
  "iptables": false,
  "ip-forward": false,
  "ipv6": true,
  "fixed-cidr-v6": "любое значение"
}
```

- 3. Откройте браузер штатными средствами ОС на своем компьютере.
- 4. В адресной строке введите адрес машины, на которой развернуты система:

http://adpec_машины,_на_которой_развернуты_система:23080/tos

6. В открывшейся форме введите логин - **TESTW** и пароль - **123**.

3. Остановка системы Solvo.TOS.Cargo v.1

После завершения всех работ с системой Solvo.TOS.Cargo v.1 ее необходимо остановить для экономии ресурсов:



1. Откройте список контейнеров, установленных в системе, командой:

docker ps -a

2. Отобразится запись следующего вида:

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED
STATUS		PORTS	NAMES
380a800c76e0 ago Up About	c9486ae32e58 an hour	"/usr/sbin/init"	About an hour tos_psr

3. Остановите Solvo.TOS следующей командой:

docker stop tos_psr

4. При необходимости повторного запуска снова воспользуйтесь командой:

```
docker run -d --rm --name tos_psr --privileged=true -p
23080:23080 -v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro
tospsr:20200828
```

Обратите внимание: после повторного запуска системы Solvo.TOS.Cargo v.1 работа начнется с базовой точки, а итоги тестирования в рамках предыдущих запусков будут утеряны.

Удаление образа

1. Для удаления образа после завершения всех работ воспользуйтесь командой:

docker rmi tospsr:20200828